

Procédure monter une machine sur OCS Inventory

Cette procédure permet de faire remonter une machine

Avec la machine que vous souhaitez faire remonter dans OCS Inventory

1 - Connectez-vous au portail WEB OCS inventory grâce à l'adresse ip de votre serveur suivi de "/ocsreport"

Non sécurisé | 10.10.0.124/ocsreports/

ocs inventory

LANGUE
Français

Utilisateur :
admin

Mot de passe :
Mot de passe

Envoyer

2 - La page d'accueil s'affiche, rendez-vous dans la catégorie "gestion", puis "import local".

Non sécurisé | 10.10.0.124/ocsreports/

ocs inventory

Toutes les machines Inventaire Télédéploiement Configuration **Gestion** Plugins Information Aide

ALERTE SECURITE
Le fichier install.php est présent dans votre répertoire /usr/share/ocsinventory-reports
Le compte/mot de passe par défaut de l'administrateur est admin/motdepasse123

Mon tableau de bord

0	0	0	0	0	0	0
Machine(s)	Windows	Unix	Android	Autres	Système	Logiciel

Machines ayant pris contact aujourd'hui

0	0	0	0
Total	Windows	Unix	Android

Statistiques

3 - Optionnel, vous pouvez entrer un TAG pour votre machine pour la retrouver plus facilement.

Non sécurisé | 10.10.0.124/ocsreports/?function=admin_local_import

ocs inventory

Toutes les machines Inventaire Télédéploiement Configuration Gestion Plugins Information Aide

ALERTE SECURITE!
Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

Entrée Manuelle

Nombre de machines: 1

Nom machine*: 1048895309

Numéro de série*: 1765795122


Adresse MAC*: 44:A7:62:99:51:19:F7:D3

TAG:

OK Annuler

4 - Vérifier que la machine voulue est correctement remontée sur votre inventaire sur votre GLPI, pour y accéder ip de votre serveur suivi de "/glpi".

Accéder au menu OCS Inventory NG



5 - Accéder à la catégorie "import de l'inventaire" puis "importer ou lier des ordinateurs"

← → ↻ Non sécurisé | 10.10.0.124/plugins/ocsinventoryng/front/ocsng.php

GLPI

RD

Accueil / Outils / OCS Inventory NG

Configuration du serveur **Import de l'inventaire** Import IPDiscover Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Serveur OCS romeo

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : Serveur OCS romeo
Voir la configuration : Données à importer avant

Importer ou lier des ordinateurs

Synchronisation des ordinateurs déjà importés

Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés
Mise à jour de l'ID des ordinateurs supprimés dans OCSNG

Nettoyage des liens GLPI / OCSNG
Supprimer les liens pour les ordinateurs absents dans OCSNG

6 – Cliquez sur “importer ou lier des ordinateurs” pour que votre machine soit affectée à l’inventaire.

← → ↻ Non sécurisé | 10.10.0.124/plugins/ocsinventoryng/front/ocsng.import.php

GLPI

RD

Accueil / Outils / OCS Inventory NG

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
<input type="checkbox"/>	424638067_M	35394752_M					
<input type="checkbox"/>	1168975557_M	421401162_M					

Voir 1 à 2 de 2 entrées 0 lignes sélectionnées

Précédent 1 Suivant

Importer ou lier des ordinateurs