



Procédure de montage de lecteur partagé via GPO sur Windows Server 2022

Table des matières


Gestion de stratégies de groupe	2
Création d'une GPO.....	3
Création d'un lecteur partagé.....	4
Vérification de l'accès au lecteur partagé	6

Gestion de stratégies de groupe

Pour se rendre dans l'outil Gestion de stratégies de groupe, il faut se rendre dans le Gestionnaire de serveur puis dans la section outil et Gestion des stratégies de groupe :




Une fois dans l'outil Gestion des stratégies de groupe, il faut se rendre dans la forêt souhaitée, dans Domaines, dans le domaine souhaité, puis dans l'OU ou sous OU souhaitée :




Création d'une GPO

Faire un clic droit sur l'OU choisie puis faire Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... :




Il faut nommer la GPO puis faire OK, attention ce nom ne pourra pas être réutilisé pour une autre GPO mais cette GPO peut être utilisée pour une autre OU :




Création d'un lecteur partagé

Faire clic droit sur la GPO puis Modifier :



Dans l'éditeur de gestion de stratégies de groupe, se rendre dans Configuration utilisateur, Préférences, Paramètres Windows puis faire clic droit sur Mappages de lecteurs et dans Nouveau cliquer sur Lecteur mappé :



Il faut donner l'emplacement vers lequel le lecteur va rediriger l'utilisateur, il faut donner un nom au lecteur, il est possible de faire en sorte que le lecteur se reconnecte à chaque reconnexion de l'utilisateur et il est possible d'attribuer une lettre au lecteur. Il faut appliquer puis faire OK :

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général Commun

Action : Mettre à jour

Emplacement : \\DC1\\Production

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que : Production

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser : U

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☒ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☐ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☒ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs


☐ Afficher tous les lecteurs

OK Annuler Appliquer Aide

Vérification de l'accès au lecteur partagé

Le lecteur partagé est créé, pour voir si tout fonctionne bien il faut se connecter avec un utilisateur qui a accès au dossier partagé vers lequel redirige le lecteur partagé puis de voir si dans les emplacements réseaux le lecteur partagé apparaît bien.

Sur la machine client, il est aussi possible de se rendre dans un terminal et de faire la commande `gpupdate /force` pour mettre à jour la GPO puis de faire `gpresult /r` pour voir si la GPO a bien été appliquée :



```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\L_Production>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\L_Production>_
C:\Users\L_Production>gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le [ 11/03/2024 à 17:23:42

Données RSOP pour LEARN\L_Production sur CLI1 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\L_Production
Connexion via une liaison lente ? : Non

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Lyon_Production,OU=Production,OU=DC1/Lyon,DC=learn,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 11/03/2024 à 17:22:54
Stratégie de groupe appliquée depuis : DC1.learn.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : LEARN
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Production_dossier_partagé
```